

# ПАРАМЕТРЫ JQUERY-ПЛАГИНА

При инициализации плагина в него передается объект с опциями:

```
$(selector).suggestions(options);
```

В них можно передать параметры:

Параметр	По умолчанию	Описание
addon		<div style="border: 1px solid #f0ad8e; padding: 5px; border-radius: 5px; background-color: #fff;"><span style="color: #f0ad8e; font-size: 1.5em; margin-right: 5px;">!</span> Отменен с версии 20.3</div>
		Что показывать в правом углу текстового поля подсказок: <ul style="list-style-type: none"><li>• по умолчанию — индикатор загрузки в десктопной версии и крестик очистки в мобильной;</li><li>• spinner — индикатор загрузки;</li><li>• clear — крестик очистки;</li><li>• none — ничего не показывать.</li></ul>
		Обратите внимание, значение нужно передавать как строку (например, addon: "clear").
count	5	Максимальное количество подсказок в выпадающем списке. Не может быть больше 20.
deferRequest	100	Период ожидания перед отправкой запроса на сервер подсказок, в миллисекундах. Позволяет не перегружать сервер запросами, если пользователь очень быстро печатает.
floating	false	Если опция установлена в true, выпадающий список отображается поверх всего документа и ничем не обрезается.
headers		Объект с дополнительными HTTP-заголовками, которые необходимо передать на сервер.
hint	'Выберите вариант или продолжите ввод'	Поясняющий текст, который показывается в выпадающем списке над подсказками.
initialize	100	Периодическая проверка, не стали ли невидимые поля видимыми (время в миллисекундах).
Interval		
minChars	1	Минимальная длина текста, после которой включаются подсказки.
mobileWidth	980	Максимальная ширина экрана, при которой будет применен вид, адаптированный для мобильных устройств.
noCache	false	Кэширование ответов сервера.

---

<code>noSuggestionsHint</code>	<code>NAME: false</code> <code>ADDRESS: 'Неизвестный адрес'</code> <code>EMAIL: false</code> <code>PARTY: 'Неизвестная организация'</code> <code>BANK: 'Неизвестный банк'</code>	Поясняющий текст, который показывается, если для введённого запроса ничего не найдено. Текст зависит от типа подсказок. Если установить <code>noSuggestionsHint = false</code> , текст показываться не будет.
<code>scrollOnFocus</code>	<code>false</code>	Прокручивать текстовое поле к верхней границе экрана при фокусе. Если настройка включена, действует только на мобильных устройствах.
<code>token</code>		API-ключ (только для пользователей «Дадаты»)
<code>triggerSelectionOnBlur</code>	<code>true</code>	Автоматически подставлять подходящую подсказку из списка, когда текстовое поле теряет фокус.
<code>triggerSelectionOnEnter</code>	<code>true</code>	Автоматически подставлять подходящую подсказку из списка при нажатии на Enter.
<code>triggerSelectionOnSpace</code>	<code>false</code>	Автоматически подставлять подходящую подсказку из списка при нажатии на пробел (по умолчанию отключено).
<code>type</code>		<p>Тип подсказок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• NAME — ФИО;</li> <li>• ADDRESS — адреса;</li> <li>• PARTY — организации и ИП;</li> <li>• EMAIL — адрес электронной почты;</li> <li>• BANK — банковские организации.</li> </ul>

---

Обязательный параметр — только `type`.