

# АПДЕЙТЕР — УСТАНОВКА

**i** Требуется доступ с сервера:

- К ресурсам HFLabs [fs.hflabs.ru](https://fs.hflabs.ru) и [maven.hflabs.ru](https://maven.hflabs.ru) для скачивания дистрибутивов и справочников.
- К интернет-ресурсам для установки питонячих пакетов:

```
files.pythonhosted.org
pythonhosted.org
pypi.python.org
pypi.org
```

Если апдейтер будет запускаться не на сервере приложения, потребуются дополнительные права. Прочитайте раздел «Запуск с другой машины» ниже.

Утилита работает на Linux и требует наличия Python 2.7 или Python 3.5+. Скорее всего, в вашем дистрибутиве он есть, проверьте:

```
$ python --version
Python 2.7.15
```

Если версия Python < 2.7.9, предварительно установите pip (команды для CentOS 7):

```
sudo yum install epel-release
sudo yum install python-pip
sudo pip install 'pip==20.3.4'
```

Архив с утилитой (последняя версия): <https://fs.hflabs.ru/sgt-flight/updater/updater-24.2.zip>

Установка (Python 2):

```
unzip updater-24.2.zip -d /opt/updater
cd /opt/updater
sudo pip install 'virtualenv==16.7.9'
python -m virtualenv env
env/bin/pip install -r requirements.txt
```

Установка (Python 3):

```
unzip updater-24.2.zip -d /opt/updater
cd /opt/updater
python -m venv env
env/bin/pip install --upgrade pip
env/bin/pip install -r requirements.txt
```