ПАРАМЕТРЫ JQUERY-ПЛАГИНА

При инициализации плагина в него передается объект с опциями:

```
$(selector).suggestions(options);
```

В них можно передать параметры:

Параметр	По умолчанию	Описание
addon		⚠ Отменен с версии 20.3 Что показывать в правом углу текстового поля подсказок: • по умолчанию — индикатор загрузки в десктопной версии и крестик очистки в мобильной; • spinner — индикатор загрузки; • clear — крестик очистки; • none — ничего не показывать. Обратите внимание, значение нужно передавать как строку (например, addon: "clear").
count	5	Максимальное количество подсказок в выпадающем списке. Не может быть больше 20.
deferRequestBy	100	Период ожидания перед отправкой запроса на сервер подсказок, в миллисекундах. Позволяет не перегружать сервер запросами, если пользователь очень быстро печатает.
floating	false	Если опция установлена в true, выпадающий список отображается поверх всего документа и ничем не обрезается.
headers		Объект с дополнительными HTTP-заголовками, которые необходимо передать на сервер.
hint	'Выберите вариант или продолжите ввод'	Поясняющий текст, который показывается в выпадающем списке над подсказками.
initializeInterval	100	Периодическая проверка, не стали ли невидимые поля видимыми (время в миллисекундах).
minChars	1	Минимальная длина текста, после которой включаются подсказки.
mobileWidth	980	Максимальная ширина экрана, при которой будет применен вид, адаптированный для мобильных устройств.
noCache	false	Кэширование ответов сервера.

noSuggestionsHint	NAME: false ADDRESS: 'Неизвестный адрес' EMAIL: false PARTY: 'Неизвестная организация' BANK: 'Неизвестный банк'	Поясняющий текст, который показывается, если для введённого запроса ничего не найдено. Текст зависит от типа подсказок. Если установить noSuggestionsHint = false, текст показываться не будет.
scrollOnFocus	false	Прокручивать текстовое поле к верхней границе экрана при фокусе. Если настройка включена, действует только на мобильных устройствах.
token		API-ключ (только для пользователей «Дадаты»)
triggerSelectOnBlur	true	Автоматически подставлять подходящую подсказку из списка, когда текстовое поле теряет фокус.
triggerSelectOnEnter	true	Автоматически подставлять подходящую подсказку из списка при нажатии на Enter.
triggerSelectOnSpace	false	Автоматически подставлять подходящую подсказку из списка при нажатии на пробел (по умолчанию отключено).
type		Тип подсказок: • NAME — ФИО; • ADDRESS — адреса; • PARTY — организации и ИП; • EMAIL — адрес электронной почты; • BANK — банковские организации.

Обязательный параметр — только *type*.